



VR-Pay virtuell / XT-Commerce



Installation und Konfiguration der Payment-Schnittstelle „VR-Pay virtuell“ an XT-Commerce Shopsysteme

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen	1
XT-Commerce Version	1
VR-Pay virtuell	1
FTP-Zugang	1
Payment-Schnittstelle	1
Installation	2
Übertragung der Dateien auf den Webserver	2
Schritt 1	2
Schritt 2	2
Konfiguration	3
Aktivieren der Schnittstelle	3
Schritt 1	3
Schritt 2	3
Konfigurieren der Schnittstelle	4
Eingabe der Zugangsdaten	4
<i>Die Eingaben</i>	5
Support	7
Service	7

Offizielle VR-Pay virtuell Module für Magento Commerce, XT-Commerce, osCommerce, Joomla / VirtueMart, PrestaShop

- **Zahloptionen per Kreditkarte, Giropay oder Lastschrift aus einer Hand**
- **Höchste Sicherheit durch Zahlungsabwicklung über den Bank eigenen Server**
- **Bezahl System mit PCI-DSS, 3DS, CVC Zertifizierung**

Voraussetzungen

XT-Commerce Version

Die **Schnittstelle zu VR-Pay virtuell ab Version 0.5.2 revb** ist auf und für die **XT-Commerce Version 3.0.4 SP2.1** entwickelt worden. Die Funktionsfähigkeit sollte somit für alle XT-Commerce Versionen ab. 3.0.x bestehen sowie dessen Derivate bestehen. **XT-Commerce Veyton wird nicht unterstützt!**

VR-Pay virtuell

Sie benötigen ihre Anmeldedaten zu VR-Pay virtuell, welche ihnen per Email zugesandt wurden. Grundsätzlich werden aus Sicherheitsgründen die **Benutzerdaten** und das **Passwort** in jeweils zwei getrennten Emails verschickt. Bitte halten sie diese Daten bereit, sie werden zu Konfiguration der Schnittstelle unbedingt benötigt.

FTP-Zugang

Zur Übertragung der Dateien der VR-Pay virtuell Schnittstelle wird ein FTP-Zugang zu Server oder Host benötigt, womit sie zugriff auf das Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Shop Installation haben. Falls Ihnen diese Daten nicht vorliegen, sollten sie diese bei ihren Provider oder Systemadministrator anfordern.

Payment-Schnittstelle

Halten sie bitte die .zip-Datei der Schnittstelle welche sie auf „**www.sichere-zahlungsmodule.de**“ erworben haben, bereit. Falls sie noch keine besitzen, können sie diese unter der oben genannten Internetadresse bestellen.

Installation

Übertragung der Dateien auf den Webserver

Schritt 1

Entpacken sie die **.zip-Datei** der Schnittstelle. Im Normalfall genügt dazu einfaches doppelklicken auf das Dateisymbol.

Nach dem entpacken erhalten sie einen Ordner namens **„xtcommerce-vrpay“**. Der Inhalt des Ordners bildet die komplette XT-Commerce Dateistruktur ab, wie sie für die Schnittstelle benötigt wird. (Siehe Abbildung 1.0)




Abb. 1.0 Nach dem Entpacken: Inhalt des Ordners „xtcommerce-vrpay“

Schritt 2

Stellen sie ein **FTP-Verbindung** zu ihren Webserver her. Gegebenenfalls müssen sie zum **Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Installation** navigieren.

Übertragen sie nun die **komplette Verzeichnisstruktur** der Schnittstelle in das **Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Installation** auf ihren Webservern.

Dadurch dass die Schnittstelle bereits die XT-Commerce Datei- und Ordnerhierarchie besitzt, ist es nicht nötig einzelne Dateien an den jeweiligen Platz zu kopieren, dieses geschieht hierdurch automatisch.

Mit Abschluss dieses Schrittes, sind alle notwendigen Dateien zur Nutzung von VR-Pay virtuell installiert.

Konfiguration

Aktivieren der Schnittstelle

Schritt 1

- Melden sich im Backend ihrer XT-Commerce Installation an
- Wählen sie > Module > Zahlungsoptionen

In der Liste sehen sich die Module „VR-Pay virtuell ELV“, „VR-Pay virtuell giropay“ und „VR-Pay virtuell Kreditkarte“ (siehe Abbildung 3.0)

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Sortierreihenfolge	Aktion
Lastschriftverfahren	banktransfer		<input type="button" value="Installieren"/>
Barzahlung	cash		
Kreditkarte	cc		
Nachnahme	cod		
EU-Standard Bank Transfer	eustandardtransfer		
Rechnung	invoice		
iPayment	ipayment		
Lastschriftverfahren	ipaymentelv		
LUUPAY	luupws		
Moneybookers.com	moneybookers		
Scheck/Vorkasse	moneyorder		
PayPal	paypal		
giropay giropay®	uos_giropay_modul		
global-paycard® (PrePaid Internet Konto)	uos_gp_modul		
Kreditkarte International	uos_kreditkarte_modul		
Lastschrift Österreich	uos_lastschrift_at_modul		
Lastschrift Deutschland	uos_lastschrift_de_modul		
Vorkasse	uos_vorkasse_modul		
VR-Pay virtuell: ELV	vrepay_elv	11	
VR-Pay virtuell: giropay	vrepay_giropay	12	
VR-Pay virtuell: Kreditkarte	vrepay_kreditkarte	10	
Secure Credit Card Payment	worldpay		

Abb. 2.0; Liste der Zahlungsoptionen

Schritt 2

Um die jeweiligen Module zu Aktivieren gehen sie wie folgt vor:

- Klicken auf z.B. VR-Pay virtuell Kreditkarte
- Klicken sie oben rechts auf den Button „installieren“

Konfigurieren der Schnittstelle

Eingabe der Zugangsdaten

Nach dem Aktivieren/Installieren der Schnittstelle klicken in dem jeweiligem Zahlungsmodul rechts auf das „Bearbeiten“ Symbol“.

Sie sollten die Emails mit Ihren **Zugangsdaten zu VR-Pay virtuell** zur Hand haben.

Wie auf der Abbildung 3.0 zu sehen ist, sind die folgenden Eingaben vorzunehmen:

Zahlungsweisen
XT Modules

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Sortierreihenfolge	Aktion
Lastschriftverfahren	banktransfer		
Barzahlung	cash		
Kreditkarte	cc		
Nachnahme	cod		
EU-Standard Bank Transfer	eustandardtransfer		
Rechnung	invoice		
iPayment	ipayment		
Lastschriftverfahren	ipaymentelv		
LUUPAY	luupws		
Moneybookers.com	moneybookers		
Scheck/Vorkasse	moneyorder		
PayPal	paypal		
giropay giropay®	uos_giropay_modul		
global-paycard® (PrePaid Internet Konto)	uos_gp_modul		
YVES Kreditkarte International	uos_kreditkarte_modul		
Lastschrift Österreich	uos_lastschrift_at_modul		
Lastschrift Deutschland	uos_lastschrift_de_modul		
Vorkasse	uos_vorkasse_modul		
VR-Pay virtuell: ELV	vrepay_elv	11	
VR-Pay virtuell: Onlineüberweisung giropay	vrepay_giropay	12	
VR-Pay virtuell: Kreditkarte	vrepay_kreditkarte	10	
Secure Credit Card Payment	worldpay		

Modul Verzeichnis: /var/www/virtual/nk-demo.de/xtcommerce_nk-demo_de/htdocs/includes/modules/payment/

VR-Pay virtuell: Kreditkarte

VR-Pay virtuell Modul aktiviert
Möchten Sie Zahlungen über VR-Pay virtuell abwickeln ?
 True
 False

Zahlungszone
Es werden nur Zahlungen innerhalb folgender Zahlungszone akzeptiert.
 [--keine--]

Erlaubte Länder
Geben Sie die Länder an, welche für dieses Modul erlaubt sein sollen. (z.B. AT,DE (wenn leer, sind alle Länder erlaubt))

Sortierreihenfolge
Reihenfolge zur Bezahlmethodenauflistung
10

VR-Pay virtuell Server
VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet.
Bsp.: payinte.vr-epay.de/pbr/transaktion
payinte.vr-epay.de/pbr/tr/

VR-Pay virtuell Partner-Nr
Die Partner-Nr erhalten Sie von Ihrer Bank.
[REDACTED]

VR-Pay virtuell Passwort
Das Passwort wird Ihnen per Pinbrief oder email mitgeteilt.
[REDACTED]

Zahlart
Zahlart gibt an, wie die Transaktionen von VR-Pay virtuell verarbeitet werden.
KAUFEN

URL zu Ihrer AGB
Link zu Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
popup_content.php?coID=

Bestellprefix (max.5 Zeichen)
Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt.
xt

Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung
Alle Transaktionen werden über einen Benachrichtigungsdienst mit dem endgültigen Status versehen, um Kundenmanipulationen vorzubeugen.
your_secret

Verwendungszweck 2
Verwendungszweckelle 2 von VR-Pay virtuell.
xtCommerce Demoshop

Einen iFrame verwenden an /aus
Bitte verwenden Sie keinen iFrame, wenn Sie Giropay oder 3D-Secure anbieten !
 True
 False

Layout iFrame
Hier können Sie den HTML-Tag für den iFrame Aufruf der VR-Pay-virtuell Bezahlseite definieren.
width="780px" height="5"

Modul-Logdatei
Pfadangabe zur Logdatei im VR-Pay-virtuell Zahlungsmodul.
/tmp/vrepay_kreditkarte.

Logging an /aus
Kennzeichen zum Logging des VR-Pay-virtuell Zahlungsmodul.
 True
 False

Aktualisieren Abrechnen

Abb. 3.0

Die Eingaben

Funktion	Eingabe	Beschreibung
VR-Pay virtuell Modul aktiviert	True / False	Möchten Sie Zahlungen über VR-Pay virtuell abwickeln? Bei Ja. True wählen
Zahlungszone	Auswahl	Es werden nur Zahlungen innerhalb folgender Zahlungszone akzeptiert. (In der Shopkonfiguration einzustellen)
Sortierreihenfolge	z.B. 1	Reihenfolge zur Bezahlmethodenauflistung
VR-Pay virtuell Server	payinte.vr-epay.de/pbr/transaktion (Testumgebung) pay.vr-epay.de/pbr/transaktion (Echtumgebung)	VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet
VR-Pay virtuell Institutskennung	Ihre Händlernummer / Institutsnummer	Die Institutskennung bzw. Händlernummer
VR-Pay virtuell Passwort	Ihr Passwort	Geben Sie hier Ihr Passwort ein.
Zahlart	z.b. KAUFEN	Zahlart gibt an, wie die Transaktionen von VR-Pay virtuell verarbeitet werden. Mögliche Variablen: KAUFEN / RESERVIEREN
URL zu Ihrer AGB	z.B. http://www.ihrshop.de/agb.php/	URL der zu Ihren ABG. Evtl. muss eine entsprechende Seite erstellt werden.
Bestellprefix (max. 5 Zeichen)	z.B. shop	Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt.
Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung	geheimwort	Alle Transaktionen werden über einen Benachrichtigungsdienst mit dem endgültigen Status versehen, um Kundenmanipulationen vorzubeugen.
Verwendungszweck	Ihr Verwendungszweck	Verwendungszweckzeile von VR-Pay virtuell.
Einen iFrame verwenden an /aus	True / False	Die Transaktionsseite kann hiermit ohne Weiterleitung in den Bezahlprozess des Shop eingebunden werden. (Dieses kann u.U. ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bedeuten)
Layout iframe	width="780px" height="580px" frameborder="0"	Hier können Sie den HTML-Tag für den iframe Aufruf der VR-Pay-virtuell Bezahlseite definieren um dessen Größe zu ändern.
Modul-Logdatei	/tmp/vrepay_dialog.log	Pfadangabe zur Logdatei im VR-Pay virtuell Zahlungsmodul.
Logging an /aus	True / False	Kennzeichen zum Logging des VR-Pay virtuell Zahlungsmodul. Bei Ja. True wählen

Netzkollektiv

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Zahlungsweise, die sie anbieten möchten.

Falls sie Testzugangsdaten besitzen und benutzen möchten, können sie diese, anstatt der Echtdaten eingeben.

Speichern sie die Konfiguration indem sie „**Aktualisieren**“ klicken. Nun ist ihr VR-Pay virtuell Modul einsatzbereit.

Wichtig: Für eine korrekte Statusübergabe der Bestellung, wird ein SSL-Zertifikat benötigt!

Support

Für weitere Infos und Hilfe erreichen sie uns im Internet unter:

www.netzkollektiv.de/support

support@netzkollektiv.de

Hotline: 02871 8855697

Service

Um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten bieten wir zusätzlich einen Installationservice an:

installation@netzkollektiv.de

Hotline: 02871 8855697